

はじめる前にお読みください。

- 必要な布の長さは使いたい柄の方向によって異なるのでご注意ください。
- 製図内の()は縫い代の長さです。※記載がない場合は、1cmの縫い代をつけて裁断します。
- 布を折る部分はアイロンをかけたときいに仕上がります。
- ミシンで縫う場合、縫い始めと終わりは返し縫いをします。
- 裁断する線を布にそのまま書くよりも、一度大きな紙に製図を書いて型紙を作り、それを布の上のせて線を書くとう安心です。
- 線は布の裏側に書くとう縫う時にわかりやすくなります。

おふとんカバー


脇で開けるタイプ

切替なし

*できあがりサイズ 短辺75cm×長辺125cm

- 材料
- <ファスナータイプ>
布・・・短辺77cm×長辺127cm(2枚)
ファスナー・・・150cmのもの(1本)

<スナップボタンタイプ>
布・・・短辺80cm×長辺127cm(2枚)
スナップボタン・・・5組(12～14mm)



●準備

布端にジグザグミシンまたはロックミシンをかけておく。
※お布団サイズの指定がある場合(目安)
(A)・・・お布団の長辺の長さ+10cm
(B)・・・お布団の短辺の長さ+10cm

お布団カバー(ファスナータイプ)


●作り方

- ①
- できあがりサイズより2cm短い位置を4～5回返し縫いし、ファスナーを短くする。



返し縫いをしたのと逆側の端を
図のように三角形に折る。


- ②
- 入れ口側の端を1cm折る




ファスナー中心から0.5cmの所
(ファスナーの織り模様に変化している所)に、
布の折山線をのせて、表側から端ミシンをかける。

ファスナーのスライダーが邪魔な時は、
ミシンの針を布に刺したままの状態
で押え金を上げてスライダーを動かしながら縫う。
両側とも同じように縫う。

ファスナーがはみ出した部分は切る。



- ③
- 表同士が合わさるように2枚の布を重ね、入れ口側以外の3辺を縫う。




※この時必ずファスナーを開けておく。
そうでないとあとで
ひっくり返せなくなってしまう。
最初と最後の返し縫いはしっかりとする。
ゆっくり縫えばファスナーの
金具の上を縫っても大丈夫。

できあがり !!


お布団カバー(スナップボタンタイプ)

●作り方


- ①
- 表同士が合わさるように
2枚の布を重ね、入れ口側以外の3辺を縫う。



- ②
- 入れ口の縫い代を2cm幅で布の裏側に三つ折りにする。



- ③
- 手縫いでスナップボタンを等間隔で縫いつける。



※スナップボタンはなるべく表に縫い目がでないように付ける。

できあがり !!

はじめる前にお読みください。

- 必要な布の長さは使いたい柄の方向によって異なるのでご注意ください。
- 製図内の()は縫い代の長さです。※記載がない場合は、1cmの縫い代をつけて裁断します。
- 布を折る部分はアイロンをかけたときいに仕上がります。
- ミシンで縫う場合、縫い始めと終わりは返し縫いをします。
- 裁断する線を布にそのまま書くよりも、一度大きな紙に製図を書いて型紙を作り、それを布の上のせて線を書くとう安心です。
- 線は布の裏側に書くとう縫う時にわかりやすくなります。

おふとんカバー


脇で開けるタイプ

切替あり

*できあがりサイズ 短辺110cm×長辺150cm

- 材料
- <ファスナータイプ>
布・・・短辺102cm×長辺112cm(2枚)
切替布・・・短辺52cm×長辺112cm(2枚)
ファスナー・・・150cmのもの1本

<スナップボタンタイプ>
布・・・短辺102cm×長辺115cm(2枚)
切替布・・・短辺52cm×長辺115cm(2枚)
スナップボタン・・・6組(12～14mm)




●準備

布端にジグザグミシンまたはロックミシンをかけておく。


お布団カバー(ファスナータイプ)

●作り方


- ①
- 切替布と布を中表に合わせて
縫い合わせる。



- ②
- 縫いしろを切替布側に倒して
表からステッチをかける。




- ④
- 入れ口側の端を1cm折る




ファスナー中心から0.5cmの所
(ファスナーの織り模様に変化している所)に、
布の折山線をのせて、表側から端ミシンをかける。

ファスナーのスライダーが邪魔な時は、
ミシンの針を布に刺したままの状態
で押え金を上げてスライダーを動かしながら縫う。
両側とも同じように縫う。

ファスナーがはみ出した部分は切る。



- ⑤
- 表同士が合わさるように2枚の布を重ね、入れ口側以外の3辺を縫う。




※この時必ずファスナーを開けておく。
そうでないとあとで
ひっくり返せなくなってしまう。
最初と最後の返し縫いはしっかりとする。
ゆっくり縫えばファスナーの
金具の上を縫っても大丈夫。

できあがり !!


お布団カバー(スナップボタンタイプ)

●作り方


- ①
- 切替布と布を中表に合わせて
縫い合わせる。




- ②
- 縫いしろを切替布側に倒して
表からステッチをかける。



- ④
- 入れ口の縫い代を2cm幅で布の裏側に三つ折りにする。



- ⑤
- 手縫いでスナップボタンを等間隔で縫いつける。



※スナップボタンはなるべく
表に縫い目がでないように付ける。

できあがり !!